

IDL

Outre des licences individuelles qui requièrent le paiement d'une maintenance annuelle, le laboratoire met à disposition un ensemble de jetons à accès concurrents pour l'utilisation d'IDL (le coût annuel de cette mise à disposition est d'environ 10 000 €). La version en cours disponible est la 8.8 (pour les versions antérieures à la 8.6 voir ci-dessous)

Règles

- * Bien se déconnecter d'IDL après utilisation pour ne pas monopoliser inutilement une licence. Bien se déconnecter d'IDL après utilisation pour ne pas monopoliser inutilement une licence.
- * Ne pas utiliser simultanément plusieurs instances IDL. Ne pas utiliser simultanément plusieurs instances IDL.

1) Téléchargement de l'installeur

Les fichiers d'installation sont disponibles ici :

Windows : <ftp://inf-stephane/APPS/idl90-win.exe>

Linux : <ftp://inf-stephane/APPS/idl90-linux.tar.gz>

MacOs (ARM) : <ftp://inf-stephane/APPS/idl90-mac-arm64.pkg>

MacOs (x86) : ftp://inf-stephane/APPS/idl90-mac-x86_64.pkg

2) Installation

Installation Windows

Vous devez disposer de privilèges d'administrateur pour installer le logiciel sous Windows. Installez IDL en lançant le programme d'installation téléchargé ci-dessus et en suivant les instructions.

Installation Linux

Les commandes énumérées ici peuvent nécessiter des privilèges root ou sudo.

Décompressez le fichier d'archive nom de fichier.tar.gz qui a été

```
téléchargé sur votre ordinateur:  
gunzip nomdufichier.tar.gz  
tar -xf nomdufichier.tar  
Démarrez l'installateur :  
./install.sh  
Suivez les instructions pour installer le logiciel.
```

Installation MacOs

Les commandes énumérées ici peuvent nécessiter des privilèges root ou sudo. Un gestionnaire X-
Windows est nécessaire pour Macintosh. IDL a été testé sur Mac OS X en utilisant XQuartz 2.7.11.

```
Lancez le programme d'installation :  
Naviguez vers le fichier idlxx-mac.pkg qui a été téléchargé sur votre  
ordinateur et exécutez-le.
```

Suivez les instructions pour installer le logiciel.

3) Pour connecter un client au serveur de licences du laboratoire

Sur le client, ouvrez l'outil d'administration des licences.

Dans l'outil d'administration des licences, cliquez sur : **Use License Server**

Dans le champ "Server", saisissez le nom du serveur : **idl-serv.ias.u-psud.fr**

Dans le champ "Port", entrez le numéro de port TCP/IP utilisé par le serveur de licence pour la
communication avec les clients de licence : **4080**



Cliquez sur "Connect".

Un message apparaît lorsque le client se connecte avec succès. Pour voir les détails des licences
servies pour l'ordinateur, cliquez sur Afficher les licences.

Cliquez sur "Close" pour quitter l'outil.

Déconnexion d'un serveur de licences

Pour déconnecter un ordinateur client d'un serveur de licences :

```
Dans l'outil d'administration des licences, cliquez sur Utiliser le serveur  
de licences. Les champs Serveur et Numéro de port se remplissent avec les
```

informations relatives au serveur de licence connecté.
 Cliquez sur Déconnecter, puis cliquez sur Oui pour confirmer la demande de déconnexion. Un message apparaît lorsque le client se déconnecte avec succès.
 Cliquez sur Fermer pour quitter l'outil.

Pour utiliser la licence IDL partagée du laboratoire (anciennes versions - jusqu'à 8.5)

Définition des serveurs de licence machines personnelles

soit dans l'interface graphique

How to Start the License Wizard:

Windows: Click Start> Programs> IDL, ENVI or ENVI LiDAR menu item> Tools> License Wizard
 1700@inf-license:1700@inf-archive:1700@inf-stockage
 Mac: Using the Finder, browse to
 /Applications/exelis/idl82/LicenseWizard.app
 1700@inf-license:1700@inf-archive:1700@inf-stockage
 Unix/Linux: Using X11 change directories to /usr/local/exelis/idl82/bin/
 and run "exelislicense".
 1700@inf-license:1700@inf-archive:1700@inf-stockage

soit définir la variable d'environnement LM_LICENSE_FILE

Sous Unix/mac

Selon le shell utilisé

shell	variable d'environnement
bash	export LM_LICENSE_FILE=1700@inf-license:1700@inf-archive:1700@inf-stockage
csh	setenv LM_LICENSE_FILE 1700@inf-license:1700@inf-archive:1700@inf-stockage

Attention : le contenu d'un fichier .flexlmrc dans votre répertoire de login peut redéfinir le serveur de licence (et c'est ce fichier qui a priorité sur les autres définitions)


Sous Windows

Attention : il faut séparer les références aux serveurs de licence par des virgules


LM_LICENSE_FILE=1700@inf-license,1700@inf-archive,1700@inf-stockage

Créer une variable d'environnement :


- Ouvrir le menu système (touche Windows + touche Pause simultanément) Ouvrir le menu système (touche Windows + touche Pause simultanément)



- Aller dans les Propriétés Système Aller dans les Propriétés Système




- Ouvrir les variables d'environnement Ouvrir les variables d'environnement



- Créer une nouvelle variable (utilisateur ou système, peu importe) Créer une nouvelle variable

(utilisateur ou système, peu importe)



Pour le nom : LMPour le nom : LMLICENSEFILE FILE

Pour la valeur : 1700@inf-license,1700@inf-archive,1700@inf-stockagePour la valeur : 1700@inf-license,1700@inf-archive,1700@inf-stockage

Serveurs de calcul

Cette définition est faite par les soins du service informatique

Vérifier la valeur de la variable d'environnement `LMLICENSEFILE` (commande `env` ou `setenv`)

Attention : le contenu d'un fichier `.flexlmrc` dans votre répertoire de login peut redéfinir le serveur de licence (et c'est ce fichier qui a priorité sur les autres définitions)

From:

<https://docinfo.ias.u-psud.fr/> - Informations, recommandations et conseils
du service informatique de l'IAS

Permanent link:

<https://docinfo.ias.u-psud.fr/doku.php/applis:idl?rev=1717743607>

Last update: **2024/06/07 09:00**

